



Kuvausohjelmaksi AV, kuvauksen syväterävyyden hallitsemiseksi.




Objektiivi
automaattitarkennukseen=AF

Avaa Canon EOS Utility ohjelma koneen kuvakkeelta. Esiin tulee alla oleva



Avaa Preferences



Destination Folderiksi kansio johon alat kuvaamaan.

Start-arvoksi 1.


Tällä ikkunalla hoidetaan kuvaus ja kameran säädöt



F-arvoksi noin n. 9, riippuen kuvattavan kirjan kuperuudesta. K-arvoksi (värilämpötila) noin 5000 K valaistuksesta riippuen. Iso-arvo (kennon herkkyys) 320.

Live View shoot: Tällä saat "Elävä" kuvaruudun näkyviin, jolla voit tarkistaa kuvattavan kirjan asennon. Lisäksi kuvaruudussa on tarkennuskehikko, jota napsauttamalla kamera tarkentuu kuvattavaan kohteeseen.

Kuvaus tapahtuu ja sitä seurataan kahdelta näytöltä, läppäritä ja ulkoiselta näytöltä. Alla ulkoisen näytön näkymä, jossa ”elävä kuva” tarkennuskehikkoineen.




Valmiin kuvan tarkasteluun voi käyttää Canonin Digital Photo Professional –ohjelmaa, jossa näkyy viimeksi otettu kuva



Valitse Tool, sieltä ”Sync folder with Eos Utility”, sitten Wiew, ja sieltä ”Edit in Edit image window”.


Kuvien uudelleen nimeäminen ja rajaus Xnview –ohjelmalla (ladattavissa netistä ilmaiseksi).

Kuvien nimeäminen uudelleen: Muokkaa valikosta "valitse kaikki", ja sitten "nimeä uudelleen".



Kuvien rajaus:

Vedä rajattavaksi alueeksi alue, johon mahtuvat rajattavaksi tarkoitetut kuvat, tällöin saat X:n ja Y:n arvot sekä leveyden ja korkeuden.



leveys


korkeus

X


Y

Työkalu-valikosta valitse ”sarjan muunnos”


Merkitse lähteeksi kuvaamasi rajaamaton kansio ja kohteeksi tyhjä kansio, johon rajatut kuvat tulevat



Muunnoksissa valitse ”Rajaa” ja ”Lisää” ja ”Parametrit” X:n ja Y:n sekä leveyden ja korkeuden arvot, ja lopuksi aloita.



Hiiren kulkusuunnan vaihto ulkoinen näyttö/läppäri tapahtuu ohjauspaneelissa, vaihtamalla alla näkyvässä kuvassa ykkös- ja kakkosnäytön paikkoja.



Jalkalaukaisimen ja langattoman laukaisimen vaihto



Irroita kamerasta tietokoneelle menevä johto vaihdon ajaksi.

Paina AF-Drive näppäintä

Kierrä jalka- tai langaton asentoon